Einrichtung des Arbeitsplatzrechners für die Telearbeit

Druckertreiber installieren

Da sowohl Brother- als auch HP-Drucker zum Einsatz kommen, muss auf dem Arbeitsplatzrechner von beiden Herstellern jeweils ein universeller Druckertreiber installiert werden. Dabei muss der zur Version des Betriebssystems passende Treiber gewählt werden: 32 Bit oder 64 Bit.

Download

Achtung: Da die Hersteller häufig aktualisierte Treiber zur Verfügung stellen empfiehlt es sich direkt nach der genannten Treiberbezeichnung beim Hersteller zu suchen. Zum Zeitpunkt der Aktualisierung dieses Dokuments (08.09.2016) aktuelle Treiber werden unten direkt verlinkt.

- Brother: Den *Erweiterter Generic PCL-Treiber für Windows* kann man sehr schön auf der Treiber-Seite für den Drucker [http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public/eu/de/de/dlf /download_top.html?reg=eu&c=de&lang=de&prod=hl2250dn_eu_as] heraussuchen. Dabei unter *Treiber* den Abschnitt *Alle anzeigen* aufklappen. Direktlinks (Stand 16.08.2018):
 - Erweiterter Generic PCL-Treiber für Windows (64bit) [http://support.brother.com /g/b/downloadend.aspx?c=de&lang=de&prod=hl2250dn_eu_as&os=135&dlid=dlf002166_000& flang=17&type3=4281
 - Erweiterter Generic PCL-Treiber für Windows (32bit) [http://support.brother.com /g/b/downloadend.aspx?c=de&lang=de&prod=hl2250dn_eu_as&os=134&dlid=dlf102804_000& flang=17&type3=428]
- HP: Falls unten stehende Links nicht mehr funktionieren, muss man den HP Universal Print Driver for Windows PCL6 auf der HP-Support-Seite [http://www8.hp.com/de/de/support.html] suchen, hier der Link mit der passenden Suchanfrage [http://support.hp.com/de-

de/search?q=HP%20Universal%20Print%20Driver%20for%20Windows%20PCL6&filter=-1]. Dann muss man leider noch viele male Klicken, bis man das passende findet.

Direktlinks (Stand 16.08.2018):

- upd-pcl6-x64-6.6.0.23029.exe (18 MB) [https://ftp.hp.com/pub/softlib/software13/COL40842 /ds-99374-19/upd-pcl6-x64-6.6.0.23029.exe] für 64 Bit und
- upd-pcl6-x32-6.6.0.23029.exe (16 MB) [https://ftp.hp.com/pub/softlib/software13/COL40842 /ds-99353-19/upd-pcl6-x32-6.6.0.23029.exe] für 32 Bit

Den Treiber auf dem lokalen Druckserver auf dem APC installieren

1. Auspacken (durch ausführen). Dabei bei **HP**: den **Haken entfernen** vor *When done unzipping open:* .*install.exe*:



- 2. Druckerservereigenschaften aufrufen:
 - Es muss im **Drucker und Geräte**-Dialog erst ein beliebiger Drucker ausgewählt werden, damit der Menüeintrag **Druckservereigenschaften** in der Leiste erscheint:

Orucker (2) Orucke		-		Geräte und	Drucker			X
Gerät hinzufügen Drucker hinzufügen Druckerservereigenschaften************************************		🔄 🏵 🗉 🏚	« Alle Systemsteuer	rungselemente 🔸 Geräte und 🛛	Drucker v C	"Geräte und Drucke	er" durchsu	Q
2 Prucker (2) Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax Fax		Gerät hinzufügen	Drucker hinzufüger	n Druckaufträge anzeigen	Druckerservereigenschaft	en »	-	0
Treiber → Hinzufügen: Treiber → Hinzufü		 Drucker (2) 	\sim	_		2		
 Geräte (5) Treiber → Hinzufügen: Eigenschaften von Druckerserver Formulare Anachüsse Treber Scherhet Erwetet NAT-DYN-69 Installierte Druckertreiber: Name Prozessor Typ Microsoft enhanced Point x64 Typ 3 - Benutzermodus Microsoft enhanced Point x66 Typ 3 - Benutzermodus Microsoft xPS Document x64 Typ 4 - Benutzermodus Microsoft xPS Document x64 Typ 4 - Benutzermodus 		Fax	Microsoft XPS Document Writer					
3. Treiber → Hinzufügen: Eigenschaften von Druckerserver Formulare Anschlüsse Treiber NAT-DVN-69 Installierte Druckertreiber: Name Prozessor Typ Microsoft enhanced Point x64 Typ 3 - Benutzermodus Microsoft enhanced Point x64 Typ 4 - Benutzermodus Microsoft XPS Document x64 Typ 4 - Benutzermodus Microsoft ZPS Document x64 Typ 4 - Benutzermodus Microsoft Typ Entfernen Eigenschaften @ Treibereinstellungen ändern		▲ Geräte (5)						
Engensetistreti von Drocket Schelt Formulare Anschlüsse Image: Terber Scherhet Enwettet Image: Terber Scherhet Entfernen Eigenschaften Eigenschaften	3. Trei	ber → Hinzufüger Figense	haften von Druc	karsanvar	×			
Installierte Druckertreiber: Nare Prozessor Typ Microsoft enhanced Point x64 Typ 3 - Benutzermodus Microsoft XPS Document x64 Typ 4 - Benutzermodus Microsoft XPS Document Entfernen Eigenschaften		Eigense						
NAT-DYN-69 Installierte Druckertreiber: Name Prozessor Typ Microsoft enhanced Point x64 Typ 3 - Benutzermodus Microsoft XPS Document x64 Typ 4 - Benutzermodus Microsoft XPS Document x64 Teibereinstellungen ändern	Fom	nulare Anschlusse Treiber	Sicherheit Erweiter	t				
Installierte Druckertreiber: Name Prozessor Typ Microsoft enhanced Point x64 Typ 3 - Benutzermodus Microsoft XPS Document x64 Typ 4 - Benutzermodus Microsoft XPS Document x64 Eigenschaften Hinzufügen Entfernen Eigenschaften		NAT-DYN-69	G					
Installierte Druckertreiber: Name Prozessor Typ Microsoft enhanced Point x64 Typ 3 - Benutzermodus Microsoft enhanced Point x86 Typ 3 - Benutzermodus Microsoft XPS Document x64 Typ 4 - Benutzermodus Microsoft XPS Document Eigenschaften Finzufügen Entfernen Eigenschaften								
Name Prozessor Typ Microsoft enhanced Point x64 Typ 3 - Benutzermodus Microsoft xPS Document x64 Typ 4 - Benutzermodus Microsoft XPS Document x64 Typ 4 - Benutzermodus Entfernen Eigenschaften Image: Treibereinstellungen ändern Eigenschaften	In	stallierte Druckertreiber:	1					
Microsoft enhanced Point x86 Typ 3 - Benutzermodus Microsoft XPS Document x64 Typ 4 - Benutzermodus Victoria Constraints for the second seco		Name	Prozessor T	Typ				
Microsoft XPS Document x64 Typ 4 - Benutzermodus Hinzufügen Entfernen Eigenschaften Treibereinstellungen ändern		Microsoft enhanced Point Microsoft enhanced Point	. xo4 . x86	Typ 3 - Benutzermodus				
And		Microsoft XPS Document	. x64	Typ 4 - Benutzermodus				
American Entfernen Figenschaften Image: State of the state								
Hinzufügen Entfernen Treibereinstellungen ändern								
Hinzufügen Entfernen Eigenschaften								
Hinzufügen Entfernen Eigenschaften Treibereinstellungen ändern								
Hinzufügen Entfernen Eigenschaften								
Hinzufügen Entfernen Eigenschaften								
Hinzufügen Entfernen Eigenschaften		~						
Hinzufügen Entfernen Eigenschaften		(2)						
🚱 Treibereinstellungen ändern		Hinzufügen	Entfernen	Eigenschaften				
		😚 Treibereinstellungen än	ıdern					
OK Abbrechen Übernehmen		_	ОК	Abbrechen Übernehmer				

- 4. richtige Architektur und System auswählen
 5. Treiber vom *Datenträger*, wo er zuvor entpackt wurde installieren:

🖶 Assiste	ent für die Druckertreiberinstallation	×
Druckertreiberauswahl Der Hersteller und das Modell le	egen fest, welcher Druckertreiber zu verwenden ist.	
Wählen Sie Hersteller un den gewünschten Treibe Klicken Sie auf "Window anzuzeigen.	d Modell des Druckertreibers aus. Klicken Sie auf "Datenträger", um er auszuwählen. s Update" (falls verfügbar), um weitere Treiber für diesen Prozessor	
Hersteller Brother Canon Dell Eastman Kodak Company FDFCAL Der Treiber hat eine digitale S Warum ist Treibersignierung	Drucker Drucker Brother Color Leg Type1 Class Driver Brother Color Type3 Class Driver Brother Color Type4 Class Driver Brother Generic Jpeg Type1 Class Driver Detter Generic Jpeg Type1 Class Driver D	` `
	< Zurück Weiter > Abbreche	n

• Brother:

im entpackten Ordner ger eine beliebige Datei auswählen
den Treiber Brother PCL5e Driver installieren

þ	Assistent für die Druckertreiberinstallation
Druc [kertreiberauswahl Jer Hersteller und das Modell legen fest, welcher Druckertreiber zu verwenden ist.
Z	Wählen Sie Hersteller und Modell des Druckertreibers aus. Klicken Sie auf "Datenträger", um den gewünschten Treiber auszuwählen.
	Klicken Sie auf "Windows Update" (falls verfügbar), um weitere Treiber für diesen Prozessor anzuzeigen.
Druck	
🔄 Br	other PCL5e Driver
D	er Treiber hat eine digitale Signatur. Windows Update Datenträger
M	/arum ist Treibersignierung wichtig?
	< Zurück (Weiter > Abbrechen

- **HP**:
 - im entpackten Ordner *HP Universal Print Driver\pcl6-x64-X.X.X.XXXXX* eine beliebige Datei auswählen
 - Den Treiber *HP Universal Printing PCL 6* installieren (den ohne Versionsbezeichnung dahinter!)

ا	Assistent für die Druckertreiberinstallation
Druck De	vertreiberauswahl r Hersteller und das Modell legen fest, welcher Druckertreiber zu verwenden ist.
Z	Wählen Sie Hersteller und Modell des Druckertreibers aus. Klicken Sie auf "Datenträger", um den gewünschten Treiber auszuwählen.
	Klicken Sie auf "Windows Update" (falls verfügbar), um weitere Treiber für diesen Prozessor anzuzeigen.
Drucke	er Universal Printing PCL 6 (v6.2.1)
Der Wa	r Treiber hat eine digitale Signatur. Windows Update Datenträger
	< Zurück Weiter > Abbrechen

- 6. Überprüfen, ob die Treiber korrekt angezeigt werden: Die beiden Einträge für die installierten Druckertreiber müssen exakt diese Namen haben, da sie darüber vom Thinclient aus angesprochen werden:

-	Eigenschaften vo	on Druckerse	erver
Formulare Anschlü	sse Treiber Sicherheit	Erweitert	
NAT-	DYN-69		
Installierte Druck	ertreiber:	Prozessor	Тур
Installierte Druck Name Brother PCL5e I	ertreiber: Driver	Prozessor x64	Typ Typ 3 - Benutzermo
Installierte Druck Name Brother PCL5e I HP Universal Pr	ertreiber: Driver rinting PCL 6	Prozessor x64 x64	Typ Typ 3 - Benutzermo Typ 3 - Benutzermo
Installierte Druck Name Brother PCL5e I HP Universal Pr Microsoft enho	ertreiber: Driver rinting PCL 6 meed Point and Print	Prozessor x64 x64 x64	Typ Typ 3 - Benutzermo Typ 3 - Benutzermo Typ 3 - Benutzermo
Installierte Druck Name Brother PCL5e I HP Universal Pr Microsoft enha Microsoft enha	ertreiber: Driver rinting PCL 6 meed Point and Print inced Point and Print	Prozessor x64 x64 x64 x64 x86	Typ Typ 3 - Benutzermo Typ 3 - Benutzermo Typ 3 - Benutzermo Typ 3 - Benutzermo

7. Das heruntergeladene Treiberpaket und der entpackte Ordner können nun gelöscht werden

• apc/telearbeit/apc_einrichten.txt · Zuletzt geändert: 2018/08/16 10:33 von euhus